

Di stillare per disensorio: -

**R** la tua bozza la quale sia ben luttata. et mettiui  
 dentro quello che tu pare che uorai stillare per disensorio  
 como e legno di ginipro. o cipillo. ouero legno  
 quaiacho et dogni legname che sia gomoso et secco  
 tu me potrai cauare olio a qsto modo facendoli  
 foco per disopra uia como tu uedi. Poi metterai  
 la dita bozza in un caldarino ouero metti una  
 pignata la quale abia uno buco in el fondo tãto  
 che el collo dela bozza possi passare. et cõgiogger  
 si col recipiente di sotto. como tu uedi. et quando  
 la bozza sera inela pignata col culo alin suso che el  
 uenga appari ala pignata. empi la pignata di cen  
 re schiata sottile. e serrata bene intorno del  
 ramete. Poi li comodari di sotto uia il suo re  
 cipiente como tu uedi et mettili dentro quello fus  
 sello sottile ouero una setola di porco per dare spo  
 rameto quando li fumi cominciano auenire. per  
 che creparebe il recipiente. et in fatta bene la  
 cõgiogger tutte che non possi respirare da mi  
 nuto. et li darai il foco per disopra uia como  
 tu uedi. - Prima tu farai una bucha in terra. et comoda prima il recipiente.  
 poi la pignata cõ la bozza comodata dentro. et il foco lo farai au quale darai  
 di legna secca ouero de carboni. lento lento acio che la bozza nõ crepasse. et lo reci  
 piente lo luttarai acio che facilmente nõ si rompa. Et come in comencia ad stillare  
 mouerai quello fusello acio che exali un poco di uento che quello aiuta chei nõ scap  
 pia el recitatorio. Et a qsto modo tu stillerai ogni qualunq cosa la quale fusse  
 difficile a stillare per altra uia. et per disensorio ogni cosa te reussira. -



Et a qsto modo tu potrai cauare olio del ginipro. et del legno di cipillo et del legno secco.  
 cioè quaiacho per bagnare le gomme de lmal franco. et etiam ne potrai farne  
 de tutte le sorte olio. che tu uorai. e qsta stillacione e uerissima. - &

Oleum juniperium hoc modo conficitur. -

162 **A**ccipe duas fictiles ollas uitro incrustatas quarz unam super aliam pone.  
 superiorem autem ollam implebis ligno juniperi minutum conciso et inter ollas  
 erit lamina firmissima ita ne lignum cadat in ollam inferiorem obturabu  
 ntur uero ambe ollae ne fumus inde exire possit et ponentur inter ferram  
 ita ut superior aliquantum e ferram promineat circum quam unam ex car  
 bonibus strues tu quam primum lignum in superiore olla intus calide  
 tum fuerit oleum ex superiore olla in inferiore maneat. - &

Et a qsto modo farai tutte le sorte olio. et reussirano. vedi quato. - &